

INFORMACJE DLA PACJENTA

Przygotowanie pacjenta do badań: **BADANIE OGÓLNE MOCZU**

Godziny działania punktu pobrań:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 11.00, w środę od 8.00 do 13.00

BADANIE OGÓLNE MOCZU

- Do badania moczu pobieramy pierwszą poranną porcję moczu – po obmyciu narządów płciowych wodą i mydłem i osuszeniu jednorazowym ręcznikiem zbieramy mocz w ilości około 50 - 100 ml ze środkowego strumienia do pojemnika, który należy szczelnie zamknąć. Pojemnik z moczem należy starannie opisać (dane pacjenta ambulatoryjnego lub szpitalnego).
- Do pobrania moczu u noworodków i małych dzieci stosuje się woreczki z hipoalergiczną taśmą klejącą. Okolice narządów płciowych i odbytu należy obmyć wodą i mydłem, następnie po osuszeniu jednorazowym ręcznikiem umieścić woreczek wokół sromu lub penisa, dociskając taśmę klejącą do krocza. Zawartość pojemnika należy sprawdzać co 10 – 15 min. Po wysikaniu worek zabezpieczyć w plastikowym pojemniku, który należy opisać.

UWAGI:

- Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów, celowego przegrzania lub ochłodzenia organizmu (może to skutkować proteinurią, głównie jako albuminuria).
- W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji badanie mikroskopowe osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.
- W przypadku konieczności oddawania moczu w nocy, należy się postarać by próbka do badania została pobrana po minimum 4-ech godzinach od ostatniego oddania moczu – mocz poranny.
- Dostarcz pojemnik z moczem do laboratorium w czasie maksymalnie do 2 godzin. Jeżeli nie możesz dostarczyć moczu do laboratorium w tym czasie, umieść pojemnik w lodówce w temperaturze 2-8° C. O takiej formie zabezpieczenia poinformuj pracownika laboratorium.
- Opis próbki zawiera : imię i nazwisko, kod badania nadawany jest w laboratorium

Dziękujemy – to dla Twojego dobra, Drogi Pacjencie